



BIKINI CROCHET

Difficoltà Facile | g 200 Cotone Cleo | Uncinetto mm 3.00

LIVELLO DIFFICOLTA'

Facile

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it

OCCORRENTE

FILATO	Cleo 100% Cotone Egitto Mercerizzato 50g = 135m 150g verde+50g fucsia
UNCINETTO	mm 3.00
ACCESSORI	ago da lana, segnapunti o spille da balia
PUNTI IMPIEGATI	catenella, punto bassissimo, punto basso, punto alto
CAMPIONE	cm 10 x cm 10 = 23 punti x 12 giri punto alto
TAGLIA	S

BIKINI CROCHET

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

ABBREVIAZIONI

Catenella = cat
Punto bassissimo = pbss
Punto basso = pb
Punto alto = pa
Pippiolino = pip

ESECUZIONE

REGGISENO

Avviare una cat. di 18p

G1/G8 : 18pa

G9 : 8 pa, poi proseguire sul lato del lavoro e lavorare 15pa

G10/G17 : 33pa, affrancare il filo e tagliare

Lavorare la seconda coppa allo stesso modo.

Per unire le due coppe, iniziando dalla coppa destra, lavorare 35pb della base + 33pb della base coppa sin, proseguire con 100cat per il laccetto di sinistra, girare e tornare indietro lavorando 100pb.

Proseguire sul lato della coppa sin, lavorando 33pb, proseguire con 85cat, girare e tornare indietro lavorando 85pb

Proseguire sull'altro lato della coppa sin. lavorando 33pb. Continuare passando alla coppa destra nello stesso modo. Una volta completato anche il laccetto della coppa destra proseguire solo sulle due basi lavorando 1pb, 1pip (1pb , 3cat, 1pbss sul pb di base) *3pb, 1pip* fino alla fine della base della coppa sinistra.

Affrancare e tagliare il filo.

SLIP - DAVANTI

Avviare una cat di 14p

G1-G2 : 14pa

G3/G17 : tutto a pa, aumentando 1p per lato all'inizio alla fine del giro

G18-G19 : 44pa

G20 : proseguire con una cat di 90p per creare il primo laccetto laterale

G21 : 90pb, continuare con 44pb. Procedere con altre 90cat.

G22 : 90pb, affrancare e tagliare il filo e tagliare

SLIP - DIETRO

G1-G2 : 14pa

G3/G17 : 14pa, aumentando 1p per parte a inizio e fine riga, ad ogni giro. (44)

G18/G32: tutto a p.a., aumentando 1 p. per lato a inizio e fine riga solo nei giri dispari (58)

G33 : 58pb, 100cat

G34 : 100pb, 58pb. Affrancare il filo e tagliarlo

CONFEZIONE

Decorare i 4 capi dei laccetti dello slip con una nappina abbastanza ricca. Decorare il reggiseno nella parte di unione delle coppe con un motivo che richiami le nappine dello slip.

BIKINI CROCHET

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma